

Instrukcja do Bibliotek kolorów marki WEBER do programów AutoCAD® i Adobe® Photoshop®





Aby skorzystać z naszych bibliotek kolorów w aplikacji AutoCAD® należy:

1. Rozpakować plik: **4 strony swiatla_AutoCAD.zip** w wybrane miejsce na dysku.
2. W AutoCAD, wierszu polecenia wprowadź słowo: *OPCJE*.
3. W oknie dialogowym *Opcje*, na karcie *Pliki*, kliknij *Położenie palety kolorów*.
4. Kliknij przycisk *Przeglądaj*, aby potwierdzić ścieżki folderów, w których znajdują się pliki palet kolorów. Jeśli chcesz dodać nowy folder dla palet kolorów, kliknij przycisk *Dodaj* i wprowadź nową ścieżkę folderu w pustym polu ścieżki.
5. Kliknij przycisk *OK*, aby zamknąć okno dialogowe *Opcje*.
6. Korzystając z możliwości systemu operacyjnego, skopiuj nową paletę kolorów (*.acb*) do określonego folderu palet kolorów.
7. W AutoCAD z menu wybrać kolejno: *Narzędzia główne* → *Kolor obiektu...* → *Więcej kolorów...*
8. W oknie dialogowym *Wybierz kolor*, zaznaczyć zakładkę *Paleta kolorów* i z rozwijalnego menu *Paleta kolorów* wybrać interesującą użytkownika paletę barw.



Aby skorzystać z naszych bibliotek kolorów w aplikacji Adobe® Photoshop® należy:

1. Rozpakować plik: **4 strony swiatla_paleta kolorow PHOTOSHOP.zip** w wybrane miejsce na dysku.
2. Uruchomić program Adobe® Photoshop®.
3. Z menu wybrać kolejno: *Window* → *Swatches*
4. Z menu (prawy górny róg) opcji okna *Swatches* wybrać *Load Swatches...* i wskazać plik z paletą kolorów WEBER.
5. Potwierdzeniem wczytania wybranej palety jest wyświetlenie próbek kolorów w oknie *Swatches*.